








LongTermValidator verze START

Podrobný návod pro instalaci a nastavení


Minimální doporučená konfigurace	2
Instalace:	2
 Nastavení Nastavení SW LongTermValidator verze START.....	3
Pracovní složky	3
Nastavení proxy.....	3
 Licence Licence.....	3
 Aktualizace Aktualizace	3
Autorizace datových zpráv	4
 Načíst Načíst	4
 Autorizovat Autorizovat	5
INFO:.....	6
helpdesk@dignita.cz, www.dignita.cz.....	6

Minimální doporučená konfigurace



- **OS:** Microsoft Windows XP SP3 , Windows Vista, Windows 7
- **SW:** Microsoft **.NET Framework 4** Client Profile a Microsoft **SQL Server Compact 4.0**
pokud nemáte nainstalované tyto komponenty, instalátor provede za Vás (kromě OS 64bit)
Microsoft SQL Server Compact 4.0 <http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17876>
- **Připojení k Internetu na www.mojedatovaschranka.cz.**
- **Přístupové údaje do Vaší datové schránky** (jméno, heslo)
- **Datové zprávy ve formátu ZFO**


Instalace:

Spusťte LTVSetup.exe



Pokud nemáte nainstalovaný .NET 4.0 nebo Server Compact 4.0, instalátor provede za Vás. Pouze v případě 64bit OS, musíte nainstalovat Server Compact 4.0 sám.





Nastavení

Nastavení SW LongTermValidator verze START


Pracovní složky

Zdrojová složka: vstupní adresář (včetně podadresářů) se datovými zprávami ve tvaru ZFO

Cílová složka: výstupní adresář pro autorizované datové zprávy

Nastavení proxy

Nastavte proxy server v případě potřeby



Licence

Licence

Zadejte licenci (soubor *.lic)

Načíst licenci ze souboru

Informace o licenci – Vaše kontrola licence

Pokud máte pouze TRIAL verzi, SW Vám umožní autorizovat max.50 datových zpráv.





Aktualizace

Aktualizace

Proveďte kontrolu verze SW, v případě, že je k dispozici verze novější, stáhne se nová verze z www.recomando.cz

Autorizace datových zpráv



Načíst

Po akci Načíst se datové zprávy ze Zdrojové složky překopírují do Cílové.


V Cílové složce program vytvoří 2 podadresáře Validní a ProAutorizaci a překopíruje do nich datové zprávy

Ve složce **Validní** máte datové zprávy ve správném tvaru, Fáze archivace **Timestamped**

Validní	Brzy expirují	Expirované	Pro autorizaci	Expirované neautorizované			
<input checked="" type="checkbox"/>	Podací čas. razítko	Vypršení cert. po	ID zprávy	Odesílatel	Příjemce	Fáze archivace p	Vypršení cert. ča
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2011	23.06.2013	40074824	DIGNITA s.r.o.	Ministerstvo vnit	Timestamped	23.06.2013
<input checked="" type="checkbox"/>	30.03.2011	23.06.2013	42037188	Petr Stránský	Oborová zdravot	Timestamped	23.06.2013
<input checked="" type="checkbox"/>	10.01.2012	23.05.2014	70631079	Petr Stránský	Mgr. Zwierzynov	Timestamped	23.05.2014
<input checked="" type="checkbox"/>	22.04.2012	10.11.2014	82516775	postregistr.cz, s.r	Finanční úřad pri	Timestamped	10.11.2014


Ve složce **Proautorizaci** máte datové zprávy, které je třeba autorizovat, Fáze archivace **Basic**.
 Vypršení certifikátu podacího razítka je buď 22.6.2012 nebo 23.6.2013

Validní	Brzy expirují	Expirované	Pro autorizaci	Expirované neautorizované		
<input checked="" type="checkbox"/>	Podací čas. razí	Vypršení cert. podacího razítka	ID zprávy	Odesílatel	Příjemce	Fáze archivace
<input checked="" type="checkbox"/>	01.12.2009	22.06.2012	1317226	Informační syst	Raystream s.r.o	Basic
<input checked="" type="checkbox"/>	04.12.2009	22.06.2012	1521896	Městský soud \	postregistr.cz, s	Basic
<input checked="" type="checkbox"/>	08.11.2010	23.06.2013	29141671	Česká pošta, s.j	DIGNITA s.r.o.	Basic
<input checked="" type="checkbox"/>	09.11.2010	23.06.2013	29204950	DIGNITA s.r.o.	Matěj Stránský	Basic
<input checked="" type="checkbox"/>	26.11.2010	23.06.2013	30933911	DIGNITA s.r.o.	Věžeňská služb	Basic
<input checked="" type="checkbox"/>	09.12.2010	23.06.2013	32072202	DIGNITA s.r.o.	Věžeňská služb	Basic



Vyplňte přihlašovací údaje do Vaší datové schránky (Jméno a heslo) a zadejte bezpečnostní kód a přihlašte se.

Musíte mít přístup na www.mojedatovaschranka.cz



Spustit autorizaci

Autorizace datových zpráv pro dlouhodobou průkaznost

Přihlášení k datové schránce

Jmeno: aahrzk
Heslo: [masked]
Kod: []

Přihlásit Získat bezpečnostní kód

Autorizace datových zpráv pro dlouhodobou průkaznost

Přihlášen: DIGNITA s.r.o. (Petr Stránský)

Vstupní složka: R:\metrostav\subterraout\ProAutorizaci_ []
Výstupní složka: R:\metrostav\subterraout\ProAutorizaci_ []

Do výstupní složky přenést i zprávy, které již jsou autorizovány

Spustit autorizaci Protokol

2 z 6

Proces autorizace můžete sledovat pomocí Protokolu.

Na konci Protokolu je uveden výsledek autorizace, počet autorizovaných souborů, kolik selhalo.

Po Autorizaci se provede automaticky znovunačtení datových zpráv.

Datové zprávy jsou uloženy ve výstupním adresáři v podsložce **Validní** a Fáze archivec: **Timestamped**

INFO:

helpdesk@dignita.cz, www.dignita.cz